



Instellen email op Android toestellen

Wanneer u bij ICT-NET een email account afneemt, kunt u de mail binnen krijgen op uw Android apparaat, bijvoorbeeld een telefoon of tablet. Volg daartoe onderstaande handleiding. Onderstaande schermafbeeldingen zijn van een standaard Android versie. Het kan zijn dat de schermafbeeldingen op uw Android apparaat afwijken. Vaak leggen fabrikanten een eigen grafische schil over Android heen. De instellingen en gebruikte termen blijven echter gelijk.


1. Start de Email applicatie (let op, niet Gmail!)
2. Ga naar de instellingen via de menu-knop.




3. Tik in het instellingen-scherm 'Account toevoegen' aan.




4. Vul nu uw (primaire) email-adres in samen met het wachtwoord, en tik 'volgende' aan.




5. In geval uw email over auto-discovery met een bijbehorend certificaat beschikt, worden de instellingen automatisch gevonden en is uw mail-account meteen klaar voor gebruik. In het geval uw domein deze voorziening niet heeft zult u de instellingen handmatig moeten doen en dient u dit stappenplan verder te volgen. Kies dan voor 'Exchange'.



6. Het scherm met instellingen verschijnt nu. Het domein, gebruikersnaam en wachtwoord zijn al ingevuld wanneer u dit in de vorige stap heeft ingevuld. Vul als server in 'owa.ict-net.nl'. Indien niet aangevinkt, vink 'Beveiligde verbinding (SSL) gebruiken' aan. ICT-NET ondersteunt alleen mailtoegang met een beveiligingscertificaat. Tik 'volgende' aan.




7. Om mail van een Exchange server te kunnen ontvangen zijn er extra beveiligingsinstellingen / toestemmingen nodig. Wanneer u hiernaar gevraagd wordt dient u dit met 'OK' te bevestigen.




8. Nu verschijnt het scherm waar u kunt instellen hoe u de mail wilt ontvangen. Er zijn drie mogelijkheden;

- Push-mail. Met push-mail is er een constante verbinding met de mailserver en komt mail meteen binnen op uw apparaat zogauw het op de server binnen komt. Hou hier dus rekening mee wanneer u gebruik maakt van mobiel internet; het datavebruik is hiermee iets hoger dan met periodiek verbinden met de mailserver.
- 'Elke x minuten'. Met deze instelling verbindt uw apparaat elke x minuten met de mailserver en synchroniseert dan de mail. Hierna wordt de verbinding verbroken.
- 'Nooit'. Met deze optie wordt er nooit automatisch mail binnengehaald, maar dient u zelf op de 'vernieuwen' (refresh) knop te drukken om de mail te laten synchroniseren.

9. U kunt in dit scherm ook instellen hoeveel mail u naar uw toestel wilt synchroniseren. In de meeste gevallen staat dit standaard op een maand. Hou er rekening mee wanneer u bijvoorbeeld voor 2 jaar mail in uw mailaccount heeft staan, het waarschijnlijk niet praktisch is dit te synchroniseren met uw telefoon of tablet, omdat deze vaak slechts beperkte opslagcapaciteit hebben. Tevens kunt u aangeven of de kalender en contacten ook gesynchroniseerd moeten worden. Tik tenslotte 'volgende' aan.



10. Als laatste kunt u nog een naam opgeven zoals het account op uw toestel bekend is. Hiermee kunt u gemakkelijker onderscheid maken wanneer u meerdere email accounts op uw toestel ingesteld heeft.



11. Afhankelijk van de internetverbinding die uw toestel heeft zal uw mail binnen enkele ogenblikken binnen komen.

